

Brenn-Tools von Windows 7 nutzen



Windows 7 bringt alle nötigen Tools zum Brennen von Daten-CDs und -DVDs, Musik-CDs und Video-DVDs bereits mit.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sogar direkt aus dem Windows-Explorer heraus Datenträger brennen.

Schritt 1 Daten auf CD oder DVD brennen

Eine einfache Daten-CD oder -DVD erstellen Sie mit Hilfe des in Windows 7 integrierten Brennprogramms mit wenigen Mausklicks. Sie benötigen nur einen leeren Rohling.




1 Zum Brennen der Daten-CD oder -DVD legen Sie zuerst einen Rohling in den Brenner. Wählen Sie bei der automatisch erscheinenden Abfrage "Automatische Wiedergabe" und als Aufgabe "Dateien auf Datenträger brennen".




2 Benennen Sie den Datenträger, etwa **Bilder Herbst**.

3 Legen Sie die Art des Brennens fest. "Wie ein USB-Flashlaufwerk" erlaubt das Hin- und Herkopieren von Daten wie etwa auf einem USB-Stick. Brennen Sie "Mit einem CD/DVD-Player", damit die CD oder DVD auf allen PCs lesbar ist.



Es öffnet sich ein Explorer-Fenster für die zu brennenden Daten. Ziehen Sie die zu brennenden Inhalte bei gedrückter Maustaste in das Explorer-Fenster. Lassen Sie die Maustaste los, sobald die Meldung "Nach DVD-RW (X:) kopieren" erscheint.


5 Zum Abschluss klicken Sie oben im Explorer-Fenster auf die Schaltfläche "Auf Datenträger brennen, Weiter". Nach ein paar Minuten ist die CD oder DVD gebrannt. Danach schliessen Sie das Fenster mit "Fertigstellen".




Schritt 2

Audio-CD mit Musik brennen

Windows 7 brennt auf Wunsch Ihre Musik auf eine CD, die sich ganz normal etwa im Auto oder in CD-Playern abspielen lässt. Alles, was Sie brauchen, sind Ihre Musikstücke als MP3s und ein CD-Rohling.




1 Legen Sie einen CD-Rohling ein und wählen Sie im Auswahlmenü die Option "Eine Audio-CD brennen". Bekommen Sie kein Menü, öffnen Sie aus dem Windows Start-Menü den Windows Media-Player.



2 Im Media-Player wählen Sie rechts oben die Registerkarte "Brennen" aus.

3 Markieren Sie links in der Musikbibliothek des Media-Players die Lieder Ihrer Wahl und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste rechts in die Brennliste. Wenn Sie den kleinen Hinweis "+ Zur Brennliste hinzufügen" sehen, lassen Sie die Maustaste los.



4 Der Media Player zeigt an, wie viel Platz noch auf der CD frei ist. Übersteigt die Datenmenge die Kapazität von 700 MByte einer normalen CD, verteilt das Tool sie auf mehrere CDs. Starten Sie das Brennen der CD mit einem Klick auf "Brennen". Das Tool konvertiert zuerst die MP3s und brennt dann die CD.

5 Möchten Sie die Songs von der Festplatte aus Platzgründen im MP3-Format auf CD brennen, gehen Sie wie bei den Daten-CDs bei Schritt 1 beschrieben vor.

Schritt 3

Filme auf CD und DVD brennen


Zum Brennen von Filmen bietet Ihnen Windows 7 sogar zwei kostenlose Tools an. Entweder Sie brennen Ihr Video einfach als Daten-DVD, oder Sie nutzen den kostenlosen DVD-Maker. Auch dieses Tool hat Windows 7 bereits im Gepäck.



1b Brennen Sie den Film als richtige DVD: Dazu legen Sie einen DVD-Rohling ein und wählen die Option "DVD-Videodaten -träger brennen".

1a Das Brennen eines Films funktioniert fast genauso wie das in Schritt 2 beschriebene Brennen einer Audio-CD. Sie nutzen einfach den Windows Media-Player. So geht's: Wählen Sie in der Medienbibliothek ein Video, das Sie mit gedrückter Maustaste nach rechts in die Brennliste ziehen. Ob Sie das Video auf CD oder DVD brennen, ist unerheblich: der Film wird nicht umgewandelt, sondern einfach wie eine Daten-Scheibe gebrannt. Daher eignet sich der Film nur zum Abspielen am PC.


2 Klicken Sie auf "Elemente hinzufügen", wählen Sie den gewünschten Film über das Explorer-Fenster aus und fahren Sie mit einem Klick auf "Weiter, Brennen" fort. Da das Video neu kodiert wird, dauert die Bearbeitung recht lange. Danach lässt sich der Film aber auf jedem DVD-Player im Wohnzimmer abspielen.



Schritt 4

CD- oder DVD-Abbild (ISO-Datei) brennen


Wenn Sie das digitale Abbild einer CD oder DVD aus dem Internet herunterladen, haben Sie noch keine physikalische Scheibe, sondern meist nur eine so genannte ISO-Datei. Auch diese Abbilder lassen sich ganz neu in Windows 7 ohne weitere Zusatzprogramme als CD oder DVD brennen.




1 Digitale Abbilder von CDs und DVDs liegen fast immer im ISO-Format vor. Ein Beispiel: Kaspersky bietet von seiner Notfall-CD ein kostenloses digitales Abbild (http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/kav_rescue_10.iso). Dieses könnten Sie auf der Festplatte speichern. Auf Wunsch verwandelt Ihnen Windows 7 die Datei wieder in eine Scheibe.



2 Legen Sie einen CD-Rohling in den Brenner und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gespeicherte ISO-Datei. Im Kontextmenü wählen Sie die Funktion "Öffnen mit, Windows-Brenner für Datenträgerabbilder".



3 Im abschliessenden Schritt starten Sie den Brennvorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche "Brennen". Nach wenigen Minuten ist die CD fertig.



4 Reicht die Kapazität eines CD-Rohlings bei einer grossen ISO-Datei nicht aus, gibt Windows 7 eine entsprechende Warnung und fordert Sie auf, eine DVD einzulegen.